

PROGRAMMATION : ZONES SENSIBLES

Le programme sera le suivant : chaque fois que l'utilisateur déplace le pointeur de la souris sur un os d'un squelette dans la partie gauche, l'image et le nom de l'os apparaissent dans la partie droite.

- q Créer 1 page
- q Insérer l'image Squelette de Médiateur (toutes les images sont disponibles sur le réseau, dans le dossier squelette) sur le côté gauche
- q Insérer l'image Pelvis (sur le côté droit)
- q Masquer cette image

L'image du pelvis doit s'afficher chaque fois que l'utilisateur amène le pointeur de la souris sur le pelvis du squelette

- q Cliquez sur le squelette avec le bouton droit et choisissez la commande « Ajouter zone sensible »

Une zone sensible est ajoutée à l'image en tant que sous-objet.

- q Sélectionner la zone sensible et la positionner à l'endroit approprié (c'est-à-dire de façon à délimiter la zone du pelvis).
- q Double-cliquez dessus pour ajouter de nouveaux points ou déplacer les points existants le cas échéant.
- q Dans la boîte de dialogue Événements de la zone sensible, il nous suffit de placer une combinaison Dedans + Afficher et Dehors + Masquer



Il faut ensuite placer un objet Entrée sous l'image de la partie droite pour indiquer le nom de chaque os, puis définir le contenu de cet objet Entrée à l'aide de l'action « Définir propriété »

- q Cliquer sur l'outil Objet Entrée  de la boîte à outils et tracer un cadre sous l'image Pelvis
- q Ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de l'objet Entrée.
- q Dans l'onglet Entrée, paramétrez l'option « Transparent » sur « Vrai » (de façon à obtenir un arrière-plan transparent).


- q Paramétrer l'option « Bord visible » sur « Faux ».
- q Paramétrer l'option « Lecture seule » sur « Vrai »

L'objet Entrée se confond avec l'arrière-plan, et l'utilisateur pourra le lire, mais ne sera pas autorisé à le modifier.

- q Dans l'onglet Texte de cette même boîte de dialogue Propriétés, sélectionner une couleur texte ». Définir le formatage (police, taille, gras, italique, etc.).


L'objet Entrée doit se mettre à jour chaque fois que l'utilisateur amène le pointeur de la souris sur la zone sensible

- q Ouvrir la boîte de dialogue Evénements de la zone sensible Pelvis.
- q Déposer l'action Définir propriétés à la suite de Afficher Pelvis



- q Saisir les 3 renseignements ci-dessous :

- q Déposer l'action Définir propriétés à la suite de Cacher Pelvis



- q Saisir les 2 renseignements ci-dessous. La case Valeur constante sera vide pour faire disparaître le nom de l'os.

Définir propriété

Objet :
Entree

Propriété
Text

Valeur constante

Valeur sous forme d'expression

- q Tester la présentation : chaque fois que l'utilisateur amène le pointeur de la souris sur la zone sensible délimitant le pelvis, l'objet Entrée affiche le texte « Pelvis »
- q Répéter les étapes ci-dessus pour chacune des zones sensibles. Il suffit de modifier le texte du champ « Valeur constante » des actions « Définir propriété » en conséquence.

